

Настройка «Докувики»

«Докувики» можно настроить в зависимости от ваших потребностей с помощью «системных» опций, конфигурационных файлов для настройки поведения, оформления темы и отключения/включения расширений. Самым простым способом изменения этих параметров является использование [менеджера конфигурации](#).

Что можно настраивать в «Докувики»

«Системные» настройки «Докувики» можно найти в файле `conf/dokuwiki.php`. Однако, он содержит значения настроек системы по умолчанию. Для подстройки их «под себя» вам следует редактировать файл `conf/local.php` или создать его, если он не существовал. Что вообще можно настраивать, смотрите ниже в списке [доступные параметры](#).

Имена пользователей, пароли (зашифрованные) и правила доступа (ACL) хранятся в [users.auth.php](#) и [acl.auth.php](#).

Когда вы загружаете на сервер новый файл с помощью [медиаменеджера](#), вы можете столкнуться с сообщением «Upload denied. This file extension is forbidden!». Это вызвано содержимым файла `conf/mime.conf`. Для загрузки файла нового типа, укажите этот тип в [mime.conf](#).

При создании статей происходят некоторые автоматические подстановки. Некоторые из них порождают подсказки, смайлы или определённые спецсимволы. Эти подстановки определяются в файлах [acronyms.conf](#), [smileys.conf](#) и [entities.conf](#).

Обзор файлов конфигурации

Все файлы конфигурации хранятся в директории `./conf` или в `/etc/dokuwiki` при установке из Debian-пакета.

«Основные» файлы обычно поставляются вместе с «Докувики», в то время как «локальные» файлы обычно создаются администратором вики.

Если какие-то настройки позволено сделать в локальном файле, то лучше сделать именно там, а не в основном файле. Это позволит избежать проблем при [обновлении](#), т. к. основные файлы при нём меняются, а локальные — нет.

«Основной» файл	«Локальный» файл	Тип настроек	Краткое описание
<code>dokuwiki.php</code>	<code>local.php</code> <code>local.protected.php</code>	см. ниже	основные настройки вики
<code>acronyms.conf</code>	<code>acronyms.local.conf</code>	abbreviations	автоматические подсказки аббревиатур
<code>entities.conf</code>	<code>entities.local.conf</code>	entities	автоматические подстановки текста
<code>interwiki.conf</code>	<code>interwiki.local.conf</code>	interwiki	сокращения ссылок интервики

«Основной» файл	«Локальный» файл	Тип настроек	Краткое описание
mime.conf	mime.local.conf	mime	настройки mime-типов для загрузки на сервер
smileys.conf	smileys.local.conf	smileys	подстановки графических смайлов
	acl.auth.php	см. acl	настройки листов доступа
	users.auth.php	см. acl	имена пользователей и пароли
license.php	license.local.php	license	перечень доступных лицензий
scheme.conf	scheme.local.conf	urlschemas	ключевые слова URL-ссылок
mediameta.php		exif	возможные метаданные для изображений
wordblock.conf	wordblock.local.conf	blacklist	спамерские чёрные списки
	userscript.js	javascript	Пользовательские JavaScript-улучшения
	userstyle.css	css	Пользовательские CSS-улучшения

Файлы конфигурации темы

Дополнительные конфигурационные файлы находятся в `/var/lib/dokuwiki/lib/tpl/dokuwiki` (Debian), например [style.ini](#). `Style.ini` - это текстовый файл, который считывается темой по умолчанию, и пользователь может настроить, например, цвет фона.

Включение/отключение плагинов

Установленные плагины включены по умолчанию. Их можно отключить с помощью [менеджера расширений](#), который записывает данные в файл `plugin.local.php`. Вы можете защитить определенные плагины, разместив их в `conf/plugins.protected.php`.

По умолчанию Докувики загружает свои конфигурационные файлы в следующем порядке:

1. `conf/plugins.php` - плагины по умолчанию;
2. `conf/plugins.local.php` - изменено менеджером расширений;
3. `conf/plugins.required.php` - основные плагины. Не могут управляться менеджером расширений;
4. `conf/plugins.protected.php` - переопределяет настройки в других файлах;

Порядок загрузки файлов конфигурации контролируется глобальной переменной `$config_cascade`. Используя файл `preload.php` вы можете изменить это порядок загрузки.

Параметры конфигурации

Большая часть возможностей [Докувики](#) настраивается с помощью соответствующих параметров конфигурационного файла. Проще всего их редактировать через [Менеджер конфигураций](#)

Эта страница описывает все возможные параметры и все их возможные значения. Значения по

умолчанию для всех параметров хранятся в файле `conf/dokuwiki.php`. Если вы хотите изменить какие-либо из этих параметров, то лучше всего сделать это в файле `conf/local.php` — это гарантирует сохранение внесённых изменений при обновлении «Докувики». Менеджер конфигурации также работает с этим файлом. Файл `conf/local.protected.php` можно использовать для конфигурации настроек, которые не могут быть изменены.

Пример файла `conf/local.php`:

```
<?php
$conf['title']      = "Admin's Wiki";
$conf['useacl']     = 1;
$conf['superuser'] = 'admin';
```

Несколько замечаний относительно формата конфигурационного файла. Этот файл представляет собой фрагмент кода PHP, потому должен следовать синтаксису этого языка. В частности, каждая строка должна заканчиваться точкой с запятой. Переменные могут иметь следующие типы данных:

- **Числовой:** значения записываются как есть. Пример: 9.
- **Строковый:** строки заключаются в одинарные или двойные кавычки. Например, 'foo bar'.
- **Логический:** допустимы значения «true» (истина) или «false» (ложь) («1» и «0» соответственно).
- **Массив:** представляет собой набор из нескольких значений одного из указанных выше типов.

Доступные параметры

Подразделы: [антиспам](#), [аутентификация](#), [медиафайлы](#), [основные](#), [отображение](#), [расширенные настройки](#), [редактирование](#), [сеть](#), [ссылки](#).

Основные настройки

- [allowdebug](#)
- [basedir](#)
- [baseurl](#)
- [cookiedir](#)
- [dmode](#)
- [fmode](#)
- [lang](#)
- [license](#)
- [savedir](#)
- [sidebar](#)
- [start](#)
- [tagline](#)
- [template](#)
- [title](#)

Настройки отображения

- [breadcrumbs](#)
- [camelcase](#)
- [deaccent](#)
- [dformat](#)
- [fullpath](#)
- [hidepages](#)
- [maxsecllevel](#)
- [maxtoclevel](#)
- [recent](#)
- [recent_days](#)
- [refshow](#) ¹⁾
- [showuseras](#)
- [signature](#)
- [sneaky_index](#)
- [tocminheads](#)
- [toptoclevel](#)
- [typography](#)
- [useheading](#)
- [youarehere](#)

Настройки аутентификации

- [auth_security_timeout](#)
- [authtype](#)
- [autopasswd](#)
- [defaultgroup](#)
- [disableactions](#)
- [manager](#)
- [passcrypt](#)
- [profileconfirm](#)
- [rememberme](#)
- [remote](#)
- [remoteuser](#)
- [remotecors](#)
- [securecookie](#)
- [superuser](#)
- [useacl](#)

Настройки блокировки спама

- [iexssprotect](#)
- [indexdelay](#)
- [mailguard](#)
- [relnofollow](#)
- [usewordblock](#)

Настройки редактирования

- [cachetime](#)
- [htmlok](#)
- [locktime](#)
- [phpok](#)
- [subscribers](#)
- [usedraft](#)

Настройки ссылок

- [target\(wiki, interwiki, extern, media, windows\)](#)

Настройки для медиафайлов

- [fetchsize](#)
- [gdlib](#)
- [im_convert](#)
- [jpg_quality](#)
- [mediarevisions](#)
- [refcheck](#)

Настройки уведомлений

- [dontlog](#)
- [htmlmail](#)
- [mailfrom](#)
- [mailprefix](#)
- [mailreturnpath](#)
- [notify](#)
- [registernotify](#)
- [subscribers](#)
- [subscribe_time](#)

Настройки подписки

- [sitemap](#)
- [rss_type](#)
- [rss_linkto](#)
- [rss_content](#)
- [rss_media](#)
- [rss_update](#)
- [rss_show_summary](#)
- [rss_show_deleted](#)

Расширенные настройки

- [autoplural](#)
- [broken_ua](#)
- [canonical](#)
- [compress](#)
- [compression](#)
- [cssdatauri](#)
- [fnencode](#)
- [gzip_output](#)
- [readdircache](#)
- [renderer_xhtml](#)
- [send404](#)
- [sepchar](#)
- [updatecheck](#)
- [userrewrite](#)
- [useslash](#)
- [search_fragment](#)
- [search_nslimit](#)
- [xsendfile](#)

Настройки сети

- [dnslookups](#)
- [ftp \(host, port, user, pass, root\)](#) ²⁾
- [jquerycdn](#)
- [proxy\(host, port, user, pass, ssl\)](#)
- [safemodehack](#) ~~(англ.)~~ ³⁾
- [trustedproxy](#)

Флаги функций

- [defer_js](#)
- [hidewarnings](#)

¹⁾

Удалено в 2013г.

²⁾ ³⁾

удалено в релизе 2020

From:

<http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/> - worldwide open-source software

Permanent link:

<http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/doku.php?id=wiki:config&rev=1737024646>

Last update: **2025/01/16 13:50**

