

# HTML глобальный атрибут: autocapitalize (авто замена прописных букв)

Глобальный атрибут **autocapitalize** - это [перечисляемый](#) атрибут, который определяет, будет ли вводимый текст автоматически меняться буквы на заглавные при наборе или редактировании текста и, если да, то каким образом.

- `<input>` и `<textarea>` элементы.
- Любой элемент с `contenteditable` набором на нем.

autocapitalize не влияет на поведение при наборе текста на физической клавиатуре. Это влияет на поведение других механизмов ввода, таких как виртуальные клавиатуры на мобильных устройствах и голосовой ввод. Это может помочь пользователям, упрощая и ускоряя ввод данных, например, автоматически делая заглавную первую букву каждого предложения.

## Интерактивный пример

## Использование

### Примечание



- autocapitalize могут быть установлены для `<input>` элементов `<textarea>` и содержащих их `<form>` элементов. Если autocapitalize этот параметр установлен для `<form>` элемента, он устанавливает поведение автокапитализации для всех содержащихся `<input>` s и `<textarea>` s, переопределяя любые autocapitalize значения, установленные для содержащихся элементов.
- autocapitalize не влияет на типы url, email или password `<input>`, где автокапитализация никогда не включена.
- Если autocapitalize не указано иное, принятое поведение по умолчанию варьируется в зависимости от браузера. Например:
  - Chrome и Safari по умолчанию on/sentences
  - По умолчанию в Firefox используется off/ none.

## Синтаксис

```
autocapitalize="off | none | on | sentences | words | characters"
```

## Значение

Возможные значения:

- none или off
  - Преобразования букв не происходит, все они по умолчанию остаются строчными.
- sentences или on
  - Первая буква каждого предложения должна быть заглавной, остальные буквы по умолчанию остаются строчными.
- words
  - Первая буква каждого слова в предложении должна быть заглавной, остальные буквы по умолчанию остаются строчными.
- characters
  - Все буквы по умолчанию должны быть заглавными.

## Доступность

Для полей следующего типа атрибут autocapitalize работать не будет, даже при его наличии.

- `<input type=«email»>`
- `<input type=«password»>`
- `<input type=«url»>`

## Ссылки и Дополнения

- [WebAIM: Keyboard Accessibility - autocapitalize](#)

From: <http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/> - worldwide open-source software

Permanent link: [http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/doku.php?id=software:development:web:docs:web:html:global\\_attributes:autocapitalize&rev=1709452573](http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/doku.php?id=software:development:web:docs:web:html:global_attributes:autocapitalize&rev=1709452573)

Last update: 2024/03/03 10:56

